



Ajouter une page

ETAPE 1- Ajout de page


Cliquez sur « **Apparence** », « **Pages CMS** »



Cliquez sur « **Ajouter une page** »



Vous devez paramétrer la nouvelle page :



Pour que votre page soit référencée :

- Balise titre : Titre de votre page (Ex : Black Friday ou promotions)
- Meta description : description rapide de votre page
- Meta mots clés : mettre des mots clés séparés par une virgule (Ex : soldes, promotions, black Friday, réductions...)
- URL simplifiée : adresse simplifiée de votre page. Se fait automatiquement (Ex : promotion ou black Friday)

Remplir la partie « **contenu de page** » (mettre une image par exemple)


Cliquez sur « **Indexation par les moteurs de recherche** » pour qu'elle soit répertoriée sur Internet

Cliquez sur « **Afficher** »

Par défaut, elle apparait dans la catégorie « **Accueil** »

Pour voir à quoi ressemble votre page cliquez sur « **prévisualiser et enregistrer** » puis sur « **Enregistrer** »


Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des pages



Cliquez sur la double flèche et faites glisser jusqu'à la place désirée

ETAPE 2- Choisir l'emplacement de la page

Allez dans « **apparence** », puis cliquez sur « **Link Widget** »



CONFIGURATION DU BLOC DE LIENS

DISPLAYFOOTER FOOTER

ID	Position	Nom du bloc	
1	+ 2	Produits	Modifier
2	+ 3	Notre société	Modifier

Nouveau bloc

Choisissez « **Notre société** » et cliquez sur « **modifier** »

MODIFIER LE BLOC DE LIENS.

Nom du bloc de lien Notre société

Point d'accroche displayFooter

PAGES DE CONTENU - ACCUEIL

<input type="checkbox"/>	ID	Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Livraison
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mentions légales
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Conditions d'utilisation
<input checked="" type="checkbox"/>	4	A propos
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Paiement sécurisé

Choisissez la page que vous avez créée

Puis sélectionnez le « **point d'accroche** » :

Display footer correspond au pied de page

Display Top correspond au haut de page

Descendez en bas de page et cliquez sur « **enregistrer** »